

## CUENTAS DE CORREO: **ingenierosvigo.com** y **peritosvigo.com**

### Datos y configuración de las cuentas de correo.

A continuación indicamos los datos relativos a las cuentas de correo así como los necesarios para configurarla en cualquier gestor de correo externo (Thunderbird, Outlook, Gmail, Mail de Mac, iOS, Android...). Cuando comienza la configuración en algunos de estos programas solo se suele solicitar la **dirección de correo** y la **contraseña**. Con esos datos intentan conectarse al Servidor de correo y obtener los demás valores de forma automática. Dado que no lo conseguirán o pudieran no ser los correctos, debes pulsar en una opción similar a "**Configuración Manual**", "**Más configuraciones**" o "**Editar**" e introducir los valores que se solicitan.

Se debe tener en cuenta que los nombres de los distintos datos utilizados por cada uno de los programas pueden no ser exactos a los que a continuación se indican.

Email o cuenta de correo	<p><i>Por ejemplo:</i>  <b>xxxx@ingenierosvigo.com</b> o <b>xxxx@peritosvigo.com</b></p>
Contraseña	<p><i>La que se te haya comunicado cuando se creó la cuenta.</i></p> <p style="text-align: center;">(RECOMENDAMOS SU MODIFICACIÓN)</p> <p>La <b>contraseña</b> puede ser modificada accediendo al <b>Webmail</b>, en <b>Configuración</b> → <b>Cambiar contraseña</b>.</p>
Nombre de Usuario o Nombre de la cuenta	<p><u><i>Idéntico al email</i></u></p> <p><i>Por ejemplo:</i>  <b>xxxx@ingenierosvigo.com</b> o <b>xxxx@peritosvigo.com</b></p>
<p>Correo entrante  <b>ingenierosvigo-com.correoseguro.dinserver.com</b>  <b>peritosvigo-com.correoseguro.dinserver.com</b></p> <p>Correo saliente  <b>ingenierosvigo-com.correoseguro.dinserver.com</b>  <b>peritosvigo-com.correoseguro.dinserver.com</b></p> <p>Puertos  <b>IMAPS: 993   POPS: 995   SMTPS: 465   STARTTLS: 587</b></p>	